

# Handbuch - Telefonanbindung (PBX)

Brainformatik GmbH

2025-06-10

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemein	1
2	Asterisk2.1AGI Konfiguration auf dem Asterisk Server2.2Administration2.3Benutzereinstellungen	<b>3</b> 3 5 7
3	Starface3.1Administration3.2Benutzereinstellungen	<b>8</b> 8 10
4	Sipgate4.1Administration4.2Benutzereinstellungen	<b>11</b> 11 13

Allgemein

An CRM+ kann eine *Asterisk-, Starface-* oder *Sipgate-*Telefonanlage angebunden werden, um z.B. direkt aus CRM+ Anrufe zu tätigen als auch die Anrufhistorie zu protokollieren.

#### Vorteile:

- Per Klick Kontakte, Organisationen, Leads, Partner oder Lieferanten anrufen (Outbound).
- Eingehende Anrufe werden als Popup mit entsprechenden Kontaktdaten angezeigt (Inbound).
- Anrufhistorie mit Anrufer, Anrufdauer und Anrufstatus (In- & Outbound).

**Bemerkung:** Es ist zwingend erforderlich, dass die genutzte Telefonanlage IP-Telefonie (VoIP) unterstützt!



Die grundlegenden Einstellungen in CRM+ werden unter Globale Einstellungen - Modulmanager - PBX Manager vorgenommen.

Nach Auswahl der genutzten Telefonanlage (*Asterisk/Starface/ Sipgate*) werden im PBX Manager die jeweils benötigten Verbindungseinstellungen eingetragen.

**Bemerkung:** Mittels des Add-ons "Softphone Connector" besteht die Möglichkeit, auch ein Softphone- oder Software-Telefon an das CRM anzubinden.

Voraussetzung hierfür ist, dass das verwendete Softclient-System (Softphone- oder Software-Telefon) in der Lage ist, eine URL aufrufen zu können.

Weitere Informationen zu diesem Add-on siehe Abschnitt Softphone Connector.

Asterisk

**Bemerkung:** Falls eine Asterisk-Telefonanlage genutzt werden soll, ist zu beachten, dass diese seitens CRM+ nur bis Version 1.8 unterstützt wird!

### 2.1 AGI Konfiguration auf dem Asterisk Server

**Bemerkung:** In CRM+ in den Einstellungen für Asterisk steht ein sogenanntes "AGI Script" zum Download bereit, welches in die Asterisk-Telefonanlage eingebunden werden muss.

Download AGI Script:

Einstellungen für Asterisk	Ŧ			Down	nload AGI Script
Asterisk Server IP					
Asterisk Server Port					
Asterisk Benutzername	admin				
Asterisk Passwort					
Asterisk Version	1.4		Ŧ		
SIP Kontext					
PSTN Kontext					
Default Kontext					
		Aktualisieren			

Auf dem Asterisk Server müssen, sofern nicht vorhanden, noch die folgenden Pakete nachinstalliert werden:

- Perl Asterisk::AGI http://asterisk.gnuinter.net/files/
- Perl LWP::Simple
- Perl LWP::Protocol::https

Auf dem Asterisk Server muss die Datei "ident.agi" hinterlegt sein. Auf einem Debian Server wäre dies z.B. unter "/usr/share/asterisk/agi-bin/".

In der Datei "ident.agi" muss in Zeile 34 der Platzhalter "add\_your\_url\_to\_the\_crm" durch die Webadresse des CRM Systems ersetzt werden (z. B. "http://mein-name.brain-app.com").

Zum Testen der Pakete und des Skripts folgenden Befehl ausführen: perl ident.agi

**Bemerkung:** Es darf kein Fehler bzgl. fehlender Bibliotheken auftreten!

In der Asterisk Konfiguration muss das AGI Skript so eingebunden werden, dass bei eingehenden Anrufen zusätzlich dieses Script aufgerufen wird.

Hierzu muss folgende Zeile in die Konfigurationsdatei (normal ist dies die Datei "extension.conf") hinzugefügt werden: exten = <extention>,n,AGI,ident.agi

**Bemerkung:** Die Zeile kann je nach Asterisk Konfiguration variieren. Wichtig ist, dass im AGI Kontext folgende Werte gesetzt sind: \* agi\_callerid: <eingehende\_rufnummer> \* agi\_extension: <nebenstel-

le\_zu\_der\_der\_anruf\_weitergeleitet\_werden\_soll>

Um dies nicht für jede Nebenstelle konfigurieren zu müssen, sollten die Wahlregeln/-definitionen so dynamisch wie möglich gestaltet werden, so dass das AGI Skript immer die korrekten Werte übermittelt bekommt.

In CRM+ muss nun unter "Modulmanager - PBX Manager" eine Verbindung zum Asterisk Server hergestellt werden. Hierzu benötigt man am Asterisk Server einen berechtigten Benutzer. Diese Verbindung wird benötigt, um einen Anruf aus CRM+ heraus tätigen zu können.

#### 2.2 Administration

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten der Administrator hat. Diese Einstellungen gelten systemweit, d.h. sie betreffen alle Benutzer des CRM+ Systems.

Die Einstellungen der Asterisk Schnittstelle sind zu finden unter Globale Einstellungen - Modulmanager - PBX Manager - PBX Manager Einstellungen - Einstellungen für Asterisk.

#### 2.2.1 Einrichtung der Endpunkte

In den Einstellungen für Asterisk kann der Administrator die entsprechenden Pflichtfelder eintragen. Folgende Felder sind verfügbar:

- Asterisk Server IP
- Asterisk Server Port
- Asterisk Benutzername
- Asterisk Passwort
- Asterisk Version (1.4/1.6./1.8)
- SIP Kontext
- PSTN Kontext
- Default Kontext

Einstellungen für Asterisk	•	Ŵ	*
Asterisk Server IP			
Asterisk Server Port			
Asterisk Benutzername	admin		
Asterisk Passwort			
Asterisk Version	1.4 •		
SIP Kontext			
PSTN Kontext			
Default Kontext			
	Aktualisieren		

Mit einem Klick auf "Aktualisieren" wählt man Asterisk als die aktive Schnittstelle aus.

Wenn Asterisk aktiviert ist, erhalten die Benutzer unter "Meine Einstellungen" die Möglichkeit, ihre Asterisk Kontodaten für die Authentifizierung zu hinterlegen.

Wurden die Einstellungen zu Asterisk nicht vorgenommen, sehen die Benutzer diese Einstellungsmöglichkeiten nicht.

**Warnung:** Mit einem Klick auf "Löschen" (Icon "Papierkorb" oben rechts) wird Asterisk als Schnittstelle deaktiviert. Je nach Anzahl der bereits aktiven Asterisk Konten, kann es zur fehlerhaften Speicherung der Verlaufseinträge im PBX Manager kommen. Diese werden nicht mehr gespeichert und/oder zeigen eine Anrufsignalisierung als Popup verzögert an.

## 2.3 Benutzereinstellungen

Jeder Benutzer, der die Telefonanbindung nutzen möchte, muss seine Asterisk-Daten in Meine Einstellungen - Telefonkonfiguration eintragen.

#### 2.3.1 Hinterlegung der Daten

Der Einstellungspunkt "Telefonkonfiguration" stellt sich wie folgt dar:

Meine Einstellungen								
Benutzer Grundeinstellungen Weitere B	instellungen Schnittstellen	Telefonkonfiguration	Tag Verwaltung	Speichern	Abbrechen			
Nebenstelle			Eingehende Anrufe anzeigen 🛛 🗹					

- Nebenstelle: Durchwahl eines Endgerätes (VOIP Telefon, Softclient, o.ä.)
- **Eingehende Anrufe anzeigen:** Eingehende Anrufe werden als Popup (unten rechts in CRM+) angezeigt. Diese beinhalten weitere Informationen zu evtl. gefundenen Daten/Datensätzen.

### Starface

### 3.1 Administration

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten der Administrator hat. Diese Einstellungen gelten systemweit, d.h. sie betreffen alle Benutzer des CRM+ Systems.

Die Einstellungen der Starface Schnittstelle sind zu finden unter Globale Einstellungen - Modulmanager - PBX Manager - PBX Manager Einstellungen - Einstellungen für Starface.

#### 3.1.1 Einrichtung der Endpunkte

In den Einstellungspunkten "Starface Server" und "CRM+" kann der Administrator die entsprechenden Pflichtfelder wie Host, Port und Protokoll eintragen:

Einstellungen für	Starface		Ŧ	
				Đ
Starface Server				
Host				
Port	80			
XML-RPC Pfad	/xml-rpc			
HTTPS				
CRM-				
Host				
Port	80			
HTTPS				
		Aktualisieren		

Mit einem Klick auf "Aktualisieren" wählt man Starface als die aktive Schnittstelle aus.

Wenn Starface aktiviert ist, erhalten die Benutzer unter "Meine Einstellungen" die Möglichkeit, ihre Starface Kontodaten für die Authentifizierung zu hinterlegen.

Wurden die Einstellungen zu Starface nicht vorgenommen, sehen die Benutzer diese Einstellungsmöglichkeiten nicht.

**Warnung:** Mit einem Klick auf "Löschen" (Icon "Papierkorb" oben rechts) wird Starface als Schnittstelle deaktiviert. Je nach Anzahl der bereits aktiven Starface Konten, kann es zur fehlerhaften Speicherung der Verlaufseinträge im PBX Manager kommen. Diese werden nicht mehr gespeichert und/oder zeigen eine Anrufsignalisierung als Popup verzögert an.

**Bemerkung:** Es wird empfohlen, soweit möglich, das HTTPS Protokoll und den Port 443 zu benutzen.

### 3.2 Benutzereinstellungen

Jeder Benutzer, der die Telefonanbindung nutzen möchte, muss seine Starface-Daten in Meine Einstellungen - Telefonkonfiguration eintragen.

#### 3.2.1 Hinterlegung der Daten

Der Einstellungspunkt "Telefonkonfiguration" stellt sich wie folgt dar:

Meine Einstellungen								
Benutzer	Grundeinstellungen	Weitere Einstellungen	Schnittstellen	Telefonkonfiguratio	Tag Verwaltung	Speichern	Abbrechen	
	Nebe	nstelle			Eingehende Anrufe anzeigen 🛛 🗹			

- Nebenstelle: Durchwahl eines Endgerätes (VOIP Telefon, Softclient, o.ä.)
- **Eingehende Anrufe anzeigen:** Eingehende Anrufe werden als Popup (unten rechts in CRM+) angezeigt. Diese beinhalten weitere Informationen zu evtl. gefundenen Daten / Datensätzen.
- Login ID: Starface Login-ID
- Password: Starface Passwort

Sipgate

Bemerkung: Für die Verwendung wird ein Benutzerkonto bei Sipgate und Sipgate.io vorausgesetzt!

### 4.1 Administration

In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten der Administrator hat. Diese Einstellungen gelten systemweit, d.h. sie betreffen alle Benutzer des CRM+ Systems.

Die Einstellungen der Sipgate Schnittstelle sind zu finden unter Globale Einstellungen - Modulmanager - PBX Manager - PBX Manager Einstellungen - Einstellungen für Sipgate.

#### 4.1.1 Auslesen der Endpunkte

Im Bereich "CRM+ Endpunkt" kann der Administrator die angezeigten URLs (CRM+ Endpunkte) auslesen. Diese müssen in "Sipgate.io" entsprechend dessen Benennung hinterlegt werden:

Einstellungen für	Sipgate 🔻	
		Ŵ
CRM+ Endpunkt		
Eingehende Anrufe	e https://[crm-url]/api/module/voip/endpoint/sipgate	
Ausgehende Anruf	fe https://[crm-url]/api/module/voip/endpoint/sipgate	
	Aktualisieren	

**Bemerkung:** Im Screenshot ist als Teil der URL [crm-url] ersichtlich. Dieser Teil der URL wird in allen CRM+ Systemen mit der korrekten URL dargestellt und wurde im Screenshot nur aufgrund der beispielhaften Darstellung so gewählt.

Mit einem Klick auf "Aktualisieren" wählt man Sipgate als eine aktive Schnittstelle aus.

Wenn Sipgate aktiviert ist, erhalten die Benutzer unter "Meine Einstellungen" die Möglichkeit, Ihre Sipgate Kontodaten für die Authentifizierung zu hinterlegen.

Wurden die Einstellungen zu Sipgate nicht vorgenommen, sehen die Benutzer diese Einstellungsmöglichkeiten nicht.

**Warnung:** Mit einem Klick auf "Löschen" (Icon "Papierkorb" oben rechts) wird Sipgate als Schnittstelle deaktiviert. Je nach Anzahl der bereits aktiven Sipgate Konten kann es zu fehlerhaften Speicherung der Verlaufseinträge im PBX Manager kommen. Diese werden nicht mehr gespeichert und/oder zeigen eine Anrufsignalisierung als Popup verzögert an.

### 4.2 Benutzereinstellungen

Jeder Benutzer, der die Telefonanbindung nutzen möchte, muss seine Sipgate-Daten in Meine Einstellungen - Telefonkonfiguration eintragen.

#### 4.2.1 Hinterlegung der Daten

Der Einstellungspunkt "Telefonkonfiguration" stellt sich wie folgt dar:

🤫 crm+ < 🗉 🔺 👻 ድ 🖷 🖨	≠ Z 🗭 🗰 🖻	ଦ 🔥 ୭ 🔺	admin -
希 🛗 🗁 🖂 Leads Organisationen Kontakte P	entiale Angebote Benutzer 👻		Alle
Meine Einstellungen			
Benutzer Grundeinstellungen Weitere Einstellungen Schnittste	n Telefonkonfiguration Tag Einstellungen Kalender Meine Gruppen		Bearbeiten
Eingehende Anrufe anzeigen Ja	Sipgate Authentifizierung	Authentifizieren	
Sipgate Gerät Keines			

- **Eingehende Anrufe anzeigen:** Eingehende Anrufe werden als Popup (unten rechts in CRM+) angezeigt. Diese beinhalten weitere Informationen zu evtl. gefundenen Daten/Datensätzen.
- **Sipgate Authentifizierung:** Mittels des Aktionen-Links "Authentifizieren" kann sich der Benutzer bei Sipgate authentifizieren.
- Sipgate Gerät: Anzeige des verwendeten Sipgate-Gerätes.

#### Sipgate Authentifizierung

Nach dem Anklicken des Aktionen-Links "Authentifizieren" wird das Popup "Konto verbinden" eingeblendet:



Im nächsten Step muss hier der Button "Mit Sipgate anmelden" angeklickt werden. Es öffnet sich nun ein Popup mit dem Hinweis der Weiterleitung:

Sie werden jetzt zum entsprechenden Dienst weitergeleitet. Stellen Sie sicher, dass sie dort mit dem richtigen Konto angemeldet sind.

## ОК

Nach einer Bestätigung - mittels Anklicken des Buttons "OK" - öffnet sich nun ein separates Browserfenster, in welchem der Benutzer die Authentifizierung bei Sipgate durchführen kann:

Anmeldung bei sipgate - Google Chrome	—	D	×
login.sipgate.com/auth/realms/sipgate-apps/protocol/openid-conne	ect/auth?s	cope=o	D
singate			
Jipgaro			
E-Mail			
Angemeldet bleiben			
Mit E-Mail anmelden			
oder			
oder			
G Mit Google fortfahren			
Mit Apple fortfahren			
Passwort vergessen?			
1 4001011 1019000011			
L		Nuttunge	userkilbung - bedingungen

Nach der Authentifizierung ändert sich der Aktionen-Link zu "Authentifizierung aufheben", mittels dem die Authentifizierung aufgehoben werden kann.

Im Feld "Sipgate Gerät" wird nach der Authentifizierung das verwendete Sipgate-Gerät (VOIP Telefon, Softclient, o.ä.) entsprechend angezeigt.